

## 安装IIS

打开"控制面板"à"程序和功能",点击"启用或关闭Windows功能"



选择Internet Information Services,按以下图片勾选对应功能



点击确定后,等待安装完成。到此IIS安装成功。

# 安装MySql数据库(Windows)

#### 注意:


本示例MySql安装的版本为5.5,可以安装其他任意版本


本系统启用了MySql大小写区分,可以配置为只有表名和列名区分大小写,数据内容可以不区分大小写。如果本系统和数据库安装在不同服务器,要设置数据用户可以远程连接数据库。


# 安装MySql5.5


找到安装目录下的文件mysql-5.5.28-win32.msi,双击运行




















### 配置数据库区分大小写


找表MySQL配置文件my.ini (默认在: C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5) 找到lower\_case\_table\_names配置节点。把节点值设置为0

1 [mysqld] 2 lower\_case\_table\_names=0


然后重启MySQL服务

### 还原数据库


使用MySql数据库管理工具连接到数据库 然后新建数据库ZEQP\_WMS




然后打开ZEQP\_WMS数据库,然后选择"运行SQL文件...



然后选择安装目录下面ZEQP\_WMS.sql文件,然后点开始。



等待一会后。数据库还原完成后点击关闭



# 安装.Net Core

找到安装目录下面的文件dotnet-hosting-3.1.5-win.exe 点击右键选择"以管理员身份运行"




# 安装WMS系统

## 配置应用程序池


打开IIS管理器

找到"应用程序池"点右键,选择"添加应用程序池"

名称输入WMSAPI,版本选择"无托管代码",然后点确定,完成WMSAPI的应用程序池创建。



同样上一步操作,我们再新建一个WMSWeb的应用程序池



操作完成后,应用程序池列表可以看到新建的2条记录


# 🦣 应用程序池

您可以在此页上查看和管理服务器上的应用程序池列表。应用程序池与工作进程相关联,包含一个或多个应用程序,并提供不



### 配置站点

打开IIS管理器,选择"网站"后,在空白地方点右键,出现"添加网站"




帮助

在打开的添加网站界面,输入WMSAPI网站相关信息(如下图)

网站名称: WMSAPI

应用程序池:选择才创建的WMSAPI应用程序池物理路径:选择部署文件夹下面的WMSAPI文件夹

端口选择: 8003 然后点确定, 创建完成



同上一步操作,我们还要创建一个WMSWeb的目录

网站名称: WMSWeb

应用程序池:选择才创建的WMSWeb应用程序池物理路径:选择部署文件夹下面的WMSWeb文件夹

端口选择: 8004 然后点确定, 创建完成



创建完这2个站点,就可以在网站列表看到我们才创建的网站。如下图



#### 网站



### 修改配置文件


#### 配置WMSAPI

打开WMSAPI目录,找到appsettings.json文件,把ConnectionStrings下的BaseDb值配置为正式环境的数据库连接

```
1 "ConnectionStrings": {
2 "BaseDb": "server=数据库IP;user id=root;password=密码;persistsecurityinfo=True;database=ZEQP_WMS;SslMode=none"
3 }
```

#### 编译WMSWeb

用VSCode打开前端项目,修改配置文件.env.live 把VUE\_APP\_PublishRootUrl接口地址配置为网站WMSAPI接口地址



然后在终端里运行以下命令,进行编译。

1 npm run build:live

然后把编译后的目录文件(src\Coldairarrow.Web\dist)部署到网站的WMSWeb目录。 然后在浏览器里输入WMSWeb的访问地址,看到登录站点后,表示部署成功

